

受講者・組織データを

– Excel、CSVデータで読み込む場合 –

姓（A列）、名（B列）

それぞれ、全角25文字以内で入力してください。
※教育担当者様の「名」列に入力できません。

上長権限（C列）

上長権限を設定する場合は、「上長権限」と入力してください。
※教育担当者様の「管理者権限」は変更しないでください。

メールアドレス（F列）

半角50文字以内で
入力してください。

	A	B	C	D	E	F
1	姓	名	上長権限	2階層目組織	3階層目組織	e-mailアドレス
2	eラーニング教育担当者		管理者権限			Hanako_noritsu@
3	受講者1		上長権限	人事部		aaa@jmam.co.jp
4	受講者2			人事部	採用課	bbb@jmam.co.jp
5						

G	H	I	J	K	L
ログインID	パスワード	ユーザー属性1	ユーザー属性2	ユーザー属性3	ユーザー属性4
LFLVAJ010001	rmZ3mbr8				
LFLJVAJ010002	76mX7Vg4	社長		本社	
LFLJVAJ010003	c3fkK75r	部長	グレードG	本社	

組織（D、E列）

組織を設定する場合は、
組織名を入力してください。

ログインID（G列）

・弊社にて13桁以上で発行します。
・指定する場合は、P 3 2「お客様のご指定による発行」をご確認ください。
※頭に「0」が入る場合、表示形式を「文字列」に指定してください。
※発行済みのログインIDは変更できません。

パスワード（H列）

・弊社にて8桁で発行します。
・指定する場合は、P 3 2「お客様のご指定による発行」をご確認ください。
※頭に「0」が入る場合、表示形式を「文字列」に指定してください。

ユーザー属性1～4（I～L列）

全角64文字以内で指定できます。

ログインIDおよびパスワードについて

■JMAMによる発行■

ログインIDおよびパスワードは、原則、JMAMにて発行いたします。

<ログインID>

システム管理番号 8桁 + 連番5桁～8桁 合計13桁～16桁（すべて半角英数字）

例：1B1FUXX0 + 10001

<パスワード>

合計8桁（すべて半角英数字）

例：z63ygvqf

■お客様のご指定による発行■

お客様のご希望がある場合は、以下の桁数でのご指定が可能です。

<ログインID>

システム管理番号 8桁（JMAMにて発行） + 1桁～8桁でのご指定 合計9桁～16桁（すべて半角英数字）

例：1A5DPXXC + Q1

※ログインIDは「A～Z」、「a～z」、「0～9」、のみ指定可能です。また、英字の大文字と小文字は同一とみなされます。

※ログインIDはユーザごとに異なるIDを発行する必要があります。下1桁～8桁は重複が無いようにご指定ください。

※ログインIDは一度発行すると変更はできません。（予備受講者として発行した場合、後から変更はできませんので、ご注意ください）

<パスワード>

合計8桁～16桁でのご指定（すべて半角英数字）

例：201201-JMAM

※パスワードは「A～Z」、「a～z」、「0～9」、「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）のみ指定可能です。